

边的下法 1:拆边的意义

双方占空角，守角、挂角之后，下一步就是向边上的进军。

拆边的意义

“用两三个子控制盘上的某一个空间”这可以说是拆边的意义。

两个子是以星位与“三·三”时较多，而三个子是守角的情况较多，当然三个子以上时也有。围棋的胜负，最后要取决于双方所围的实地谁多，开拓地域的着手，就是拆边。拆边共有4种：二间、三间、四间和五间。一间与六间是特殊情况，属于例外。位置共有三种：三线与三线、三线与四线、四线与四线。一般来说，拆的距离越近，连接越安全。狭拆，易于围空，但地域较小；远拆，难于围空，但一旦成空则地域较大。

边的下法 2:地域的问题

一般的初学者只想自己如何围空，而忽略了破坏对方的空具有同样的价值。

布局阶段有两种情况最为多见：

1. 破坏对方空时，开拓自己的空；
2. 攻击对方弱子时，围出自己的空。

兼有两种作用以上的开拆为最佳，当优先选择。




图 15

（图 15）的白 1 拆，不仅是开拓自己的地域，同时还有防黑攻击作用。




图 16

（图 16）的黑 1 拆，在开拓地域的同时不有夹攻白三子的作用。

（图 15）的白 1 和（图 16）的黑 1 都是有双重作用的好棋。

边的下法 3:开拆的问题

开拆是以两、三个子在盘上画出界线，占有某一空间。所以，从这一定义上来看，守角也是一种开拆。

布局就是开拆的竞技，因为开拆后才能画出地域轮廓，才能扩大地域。

1. 开拆的目的

开拆有两目的：（1）求得安全；（2）扩大地域。




图 17

（图 17）的黑 1 是从单独的孤子开拆，意在求得安全，是属于防守性的。多见拆二。

（图 18）的黑 1 拆则是为了扩大地域。




图 18

2. 拆二

拆二是最基本活棋的形态。对方也无法分断拆二两子的联络。




图 19

（图 19）的白 1、3 强行分断黑拆二，至黑 6 接止，白是不成功的。三线与四线间的拆二，也无法分断。




图 20




图 21

（图 20）与（图 21）的结果都是白棋无法分断黑棋。

3. 拆三

拆三就不如拆二那样坚固，但是：




图 22

（图 22）的黑拆三时，白 1 打入，黑 2 托还能保持联络，以下至黑 10 止左右连接。

4. 拆四

拆四就有被打入的余地了。




图 23

（图 23）的白 1 打入，黑棋既无法吃到白 1 一子，又无法左右连接。只有在白 1 打入之前，于 a 位加补一手才能连接，并守住实地。

开拆越窄，连接越坚固；开拆越广，形态越薄。所以，周围情势薄弱时，要狭小开拆；周围厚实时，要广阔开拆。这是开拆的基本原则。

5. 立二拆三

“立二可以拆三”是一句围棋谚语。

（图 22）的黑棋拆三虽可连接，但与拆二相比，仍有不安之感。




图 24

（图 24）的黑 1 是在右边有两个子的情况下拆三，正所谓“立二拆三”，是坚固的形状，白棋没有打入的余地。

另外，立三拆四、立四拆五也是坚固之形的拆最大限度。

立二拆三的地方，单以分断来说是不可能的。




图 25

（图 25）的白 1 打入，黑 2 小尖，白就不能分断黑棋。黑 2 若于 3 位压，白也不能分断黑棋。

立二或立三，并不一定必须并排在一起，只要有其相等的势力就可以。




图 26

（图 26）是高目定式之一型，黑 7 也是依照“立二拆三”的原则而灵活运用的下法。