






第十一型 无忧角拆二



白棋应 A 位靠，或 D 位靠；
D 位靠，是为取外势。
白 B、C 不好。




白 1:
白棋靠，此形的要点。
黑棋 A 位退，是白棋外围强时的选择；黑 B 位顶比 A 位退好些。




黑 2:
黑棋退，是白棋外围强时的选择。
白 A、B 均可，C 不好。
(此变化与第一型相同)




黑 4:
黑外扳不好，白活角大。







白 3:
白棋扳，是 A 位尖的过门。




白 13:
黑棋有危险。







白 9:
此变化是黑棋退的双方正应。




白 3:
白先尖，次序不好。




白 15:
白不好。




白 7:
白长出，不好。




黑 10:
黑可扳下打劫。







白 7:
白长出，不好。




黑 6:
黑扳，不好。




白 9:
此劫白轻黑重。




黑 2:
黑顶比星位退好些。




白 3:
黑 B 位是正应；A 不好。




白 5:
白活角，当外围都定型时，
不错。






白 11:
白棋可以满足。
黑不能接受。






黑 6:
此变化双方可以接受。







黑 6:
黑粘不好。




白 1:
白靠, 不好。




黑 4:
白仍然不好。




黑 8:
白角不活。




黑 14:
白仍然不活。




白 5:
黑可脱先, 也可 A、B 位补。




白 1:
白这里靠, 也不好。









白 1:
黑棋 C 位扳，正应；A、B
位不好。





白 7:
黑危险。






黑 10:
此时，如果白棋征子有利，
可以 A 位夹。
如果白棋征子不利，则可以
先 B 位断，再 A 位夹。






黑 2:
黑下扳，稳健。








黑 8:
此劫，白辛苦。



白 3:
白单长，正确。



白 5:
如果黑角上脱先, 白棋可以
通过弃子, 把外面收紧。



黑 6:
白先手。

